

Upgrade auf Windows 10 Education

Vielen Dank, dass Sie das Upgrade auf Windows 10 Education bestellt haben! Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise zur Durchführung des Upgrades.

- [Upgrade von Windows 7, 8 oder 8.1](#)
- [Upgrade von Windows XP oder Vista](#)
- [Upgrade von Windows 10 Home oder Professional](#)

Benutzer von Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1:

1. Verwenden Sie Windows Update, um ein Upgrade von der Home-/Professional-Version Ihres aktuellen Betriebssystems auf die Home-/Professional-Version von Windows 10 durchzuführen (**Systemsteuerung » System und Sicherheit » Windows Update » Erste Schritte**).
2. Gehen Sie nach dem Upgrade auf Windows 10 Home/Professional zu **Einstellungen » Update und Sicherheit » Aktivierung**, und klicken Sie auf **Product Key ändern**.
3. Geben Sie den Product Key von Ihrer Bestellbestätigung ein, um das Upgrade auf Windows 10 Education durchzuführen.

Wichtig: Windows 10 wird über Windows Update in Phasen bereitgestellt. Auf manchen Computern kann es daher etwas länger dauern, bis diese Option angezeigt wird. Wenn die Option zum Upgrade auf Windows 10 über Windows Update nicht angezeigt wird, können Sie das Upgrade wie folgt durchführen: Rufen Sie die Site [Windows 10 Softwaredownload](#) von Microsoft auf. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche **Tool jetzt herunterladen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Benutzer von Windows XP und Windows Vista:

1. Rufen Sie die Site [ISO Softwaredownload](#) von Microsoft auf.
2. Geben Sie nach Aufforderung den Product Key von Ihrer Bestellbestätigung ein, um das Upgrade auf Windows 10 Education zu starten.

Wichtig: Wenn Sie das Upgrade auf diese Weise durchführen, werden alle Dateien und Einstellungen von Ihrem Computer gelöscht. Versichern Sie sich, dass Sie alle wichtigen Daten gesichert haben, bevor Sie ein Upgrade Ihres Betriebssystems durchführen.

Benutzer von Windows 10 Home/Professional:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen » Update und Sicherheit » Aktivierung**, und klicken Sie auf **Product Key ändern**.
2. Geben Sie den Product Key von Ihrer Bestellbestätigung ein, um das Upgrade auf Windows 10 Education durchzuführen.